


EJERCICIO PASO A PASO

RELLENO DEGRADADO DE DOS COLORES


Practicar la operación de aplicar un relleno degradado de dos colores a un objeto en CoreIDRAW 12

1. Si no tienes abierto **CoreIDRAW 12**, ábrelo para realizar el ejercicio.
2. Para abrir un nuevo documento en blanco, abre el menú Archivo y selecciona Nuevo, o haz clic en el botón nuevo de la barra Estándar.

3. Haz clic sobre la herramienta **Óvalo** y arrastra el mouse para crear un óvalo y asegúrate de que quede seleccionado (para ello verifica que tiene alrededor los manejadores de tamaño).




4. En la barra de herramientas, selecciona la herramienta Relleno, y en el submenú que se abre, selecciona Relleno Degradado. Se abre la ventana de Relleno Degradado.



5. Selecciona tipo de relleno degradado **Lineal** en la lista desplegable **Tipo**.
6. Selecciona en la lista desplegable **De**: el color rojo y en la lista desplegable **A**: el color amarillo.

7. Haz clic en el botón **Aceptar** y observa el resultado. Tu óvalo quedó relleno con un degradado lineal de rojo a amarillo.



Si quieres ver un vídeo que te ayude a entender mejor cómo realizar un relleno degradado lineal, haz clic [AQUÍ](#).

8. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo **Relleno Degradado**.



9. Modifica el ángulo a **45°**.

10. Haz clic en **Aceptar** y observa el resultado.

11. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo **Relleno Degradado**.

12. Modifica las **etapas** haciendo clic en el candadito que tiene a la derecha y escribe 6.

13. Haz clic en Aceptar y observa el resultado.



14. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo Relleno Degradado.

15. Modifica en el cuadro de lista Tipo, el tipo de degradado por Radial.

16. Haz clic sobre la muestra para mover el centro del degradado hacia la parte superior derecha.

17. Haz clic en Aceptar y observa el resultado.


Si quieres ver un vídeo que te ayude a entender mejor cómo realizar un relleno degradado radial, haz clic [AQUÍ](#).

18. Vuelve a abrir el cuadro de diálogo Relleno Degradado.

19. Modifica el relleno de borde a 30%.

20. Haz clic en Aceptar.

21. Observa el resultado.



22. Guarda con el nombre practica4- tunombre.cdr

23. Envía el archivo a antoniorh9@ gmail.com